

プログラム(内容左)作成方法

2021/4/14

No.	頁	項目名	機能	文字			位置	内容(備考)
				種類	大きさ	太字/斜体		
1	全	袋とじ印刷指定	ページレイアウト－ページ設定(プロパティ)－余白タグ					複数ページの印刷設定(袋とじ)、印刷の向き(横) 余白(上、下):25mm (外側、内側):14mm
2	〃	ページ設定	ページレイアウト－ページ設定(プロパティ)－文字数と行数タグ(文字数と行数指定)					文字数:36文字、行数:28行
3	〃	空ページ	挿入－ページ(空白のページ)					
4	〃	ページ罫線	デザイン－ページの背景(ページ罫線)－ページ罫線タブ					① 種類:囲む、絵柄:♪マーク、色:ピンク、線の太さ:10 pt ② 設定対象<オプション>－基準(本文)
5	〃	ファイル保存	ファイル－名前を付けて保存－F名:プログラム(内容) F種:Word2013					
6	左	見出し(左)	文字入力	MS ゴシック体	14p	太字	センター リング	”プログラム”、均等割付(6文字)
7	〃	〃	行網かけ (デザイン－ページの背景(ページ罫線)－網かけタブ)					① 背景の色(ゴールド) ② 設定対象(段落)
8	〃	No.題名	文字入力	MS 明朝体	12p			”1. やさい&ゴレンジャー”(インデント1字)
9	〃	内容	文字入力	MS 明朝体	12p			”野菜と虫をゆびを使って表現します”(インデント3.5字)
10	〃	イラスト	挿入－画像(やさい&ゴレンジャー)					折り返し(行内)、サイズ(60%)
11	〃	区切り線	タブ設定(ホーム－段落<プロパティ>－タブ設定) Tabキーを押す 段落前0.5行(ホーム－段落<プロパティ>－間隔段落前)				1行目	リーダーの設定(タブキーが押された時の記号) ① タブ位置 入力(36字) ② リーダー文字を選ぶ(3番) ③ 「設定」ボタンをクリック
12	〃	No.題名	文字入力	MS 明朝体	12p			”2. じゃんけん大会”(インデント1字)
13	〃	内容	文字入力	MS 明朝体	12p			”パソコンとじゃんけん勝負”(インデント3.5字)
14	〃	イラスト	挿入－画像(じゃんけん大会)					折り返し(行内)
15	〃	区切り線	タブ設定(ホーム－段落<プロパティ>－タブ設定) 設定済み Tabキーを押す 段落前0.5行(ホーム－段落<プロパティ>－間隔段落前)				1行目	リーダーの設定(タブキーが押された時の記号) ① タブ位置 入力(36字) ② リーダー文字を選ぶ(3番) ③ 「設定」ボタンをクリック
16	〃	No.題名	文字入力	MS 明朝体	12p			”3. あとだしじゃんけん”(インデント1字)
17	〃	内容	文字入力	MS 明朝体	12p			”あとだしじゃんけん“負けるが勝ちよ ア・プ・プ～”(インデント3.5字)
18	〃	区切り線	タブ設定(ホーム－段落<プロパティ>－タブ設定) 設定済み Tabキーを押す 段落前0.5行(ホーム－段落<プロパティ>－間隔段落前)				1行目	リーダーの設定(タブキーが押された時の記号) ① タブ位置 入力(36字) ② リーダー文字を選ぶ(3番) ③ 「設定」ボタンをクリック
19	〃	No.題名	文字入力	MS 明朝体	12p			”4. みんなで演奏します”(インデント1字)
20	〃	内容	文字入力	MS 明朝体	12p		センター リング	”★ きらきらぼし ★”(インデント左・右3.5字)
21	〃	ページ罫線	デザイン－ページの背景(ページ罫線)－網かけタブ					① 背景の色:オレンジ ② 設定対象:段落
22	〃	内容	文字入力と右インデント設定	MS 明朝体	12p		センター リング	”オリジナル楽器を使い演奏します”